

COMMENT LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE SUR LISEUSE OU UN ORDINATEUR ?


1. Toutes les liseuses sauf Sony Reader et Kindle

a. Installer *Adobe Digital Edition* sur un ordinateur

Cette application permet d'ouvrir les livres numériques et de les transférer sur votre liseuse.

Dans un premier temps, activez votre compte Adobe.

- **Rendez-vous sur la page de [connexion Adobe](#).**
- Cliquez sur **Obtenir un ID Adobe**.



Adobe ID

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, MERCI DE CONFIRMER VOTRE IDENTITÉ.

Adresse e-mail

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

SE CONNECTER


Pas encore membre ? **Obtenir un Adobe ID**

Voulez-vous utiliser le compte de votre société ou le compte dont vous vous servez à l'école ?

[Se connecter avec un Enterprise ID](#)

 Serveur sécurisé
[Plus de détails](#)

- **Remplissez les champs** et cochez : "J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité", puis cliquez sur **S'inscrire**.



Adobe ID

S'inscrire

bibliothèque numérique

France

Date de naissance

15 Septembre 2015 ?

☐ Recevoir des informations sur les produits et services Adobe.
[En savoir plus](#)

☒ J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.

S'INSCRIRE

Vous possédez déjà un Adobe ID ? [Connectez-vous](#)

 Serveur sécurisé
[Plus de détails](#)

- **Connectez-vous à votre messagerie électronique** (avec l'adresse que vous avez renseignée ci-avant), vous y trouverez un mail de confirmation de votre inscription. **Cliquez sur le lien de validation** pour qu'elle devienne effective.

- **Conservez vos identifiants** : adresse mail + mot de passe, vous en aurez besoin pour lire vos livres numériques empruntés.
- **Téléchargez** ensuite [Adobe Digital Edition](#).

Adobe Digital Editions 4.0.2 – Programmes d'installation

Repérez votre plate-forme préférée et cliquez dessus pour télécharger le programme d'installation. Lancez e pour installer Adobe Digital Editions.


Télécharger Digital Edition 4.0.2 **Macintosh (18,7 Mo)**

Télécharger Digital Edition 4.0.2 **Windows (7,2 Mo)**

Attention /! : si vous avez une liseuse **Kobo**, privilégiez la version d'Adobe Digital Edition 3.0 qui pose moins de problème de compatibilité.

b. Transférer un livre sur une liseuse


- **Ouvrez Adobe Digital Editions. Connectez votre liseuse à l'ordinateur** grâce au câble USB fourni avec la liseuse.
- Comme nous l'avons vu plus haut, vous devez maintenant **autoriser votre liseuse avec le même identifiant Adobe que le logiciel**. Dans *Adobe Digital Editions*, dans le champ *Périphériques*, cliquez sur **Effacez l'autorisation du périphérique**.



- Toujours dans le champ *Périphériques*, cliquez ensuite sur **Autoriser le périphérique**.



- Dans le champ **Biblioroms** > **Tous les éléments**, sélectionnez le livre que désirez transférer et glissez/déposez-le sur votre périphérique.



- **Votre livre est transféré sur la liseuse !** Vous pouvez débrancher la liseuse de votre ordinateur et lire votre livre de n'importe où.

c. Retourner un livre emprunté dans Adobe Digital Editions

Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de **30 jours**. Vous n'avez pas besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, le nombre d'emprunts simultanés sur un titre étant limité, merci de le retourner pour que quelqu'un d'autre puisse le lire.

- Lancez le logiciel Adobe Digital Editions, faites un clic droit sur l'ouvrage et sélectionnez **Restituez l'élément emprunté**.
 - Une fenêtre apparaîtra, il faudra cliquer sur **Restituer**.
- d. Vous n'arrivez pas à ouvrir l'ebook sur votre liseuse

Dans certains cas la version d'Adobe 4.5 ou 4.0 peut poser problème, en particulier avec les **Kobo**. Si vous êtes concerné, voici la procédure :

- **Supprimez** sans les rendre les livres numériques qui posent problème dans le logiciel *Adobe Digital Editions* (clic droit dessus "Supprimer") et dans votre liseuse.
- **Désinstallez** Adobe version 4.5 ou 4.0
- **Téléchargez** et **installez** sur votre ordinateur une version antérieure d'*Adobe Digital Edition*. Nous vous recommandons la version 3.0 et renseignez votre compte Adobe ayant servi à l'emprunt des livres numériques.
- Vous devez maintenant **autoriser** votre ordinateur afin de pouvoir lire des ouvrages empruntés. Dans *Adobe Digital Editions*, cliquez sur le menu *Aide* et effacez l'autorisation. Si la ligne grisée n'existe pas, faites la combinaison des touches : **CTRL+SHIFT+D** (la touche **shift** se situe en dessous de la touche majuscule avec le cadenas) afin d'effacer l'autorisation. En effet, l'autorisation accordée par défaut est uniquement valable sur l'ordinateur dans lequel vous avez téléchargé le logiciel. Vous pourriez télécharger le livre et le lire sur votre ordinateur mais pas sur la liseuse.
- **Autorisez** l'ordinateur dans le menu *Aide* en renseignant votre identifiant Adobe et votre mot de passe.

- Sur le portail de bibliothèque, **connectez-vous** à votre compte pour télécharger l'ebook que vous avez déjà essayé d'emprunter.
- **Autorisez** votre liseuse puis **transférez-y** l'ebook.

2. Liseuses Sony Reader

- a. Installer Sony Reader sur votre ordinateur

Sur Windows :

Première étape : installer **Sony Reader** sur votre ordinateur. Cette application permet d'ouvrir les livres numériques et de les transférer sur votre liseuse.

- **Téléchargez Sony Reader for PC.** Cochez la case "J'ai lu l'avis de non-responsabilité et accepte les conditions générales" et cliquez sur **Téléchargement**. **Installez** le logiciel.
- Si une mise à jour de l'application vous est proposée, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**
- Il faut autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés. Dans **l'onglet d'information**, sous la section *Reader for PC/Mac*, cliquez sur le bouton **Autoriser**. Dans la fenêtre d'autorisation, inscrivez votre identifiant **Adobe et votre mot de passe**, puis cliquez sur **OK**.

- b. Transférer un livre sur votre liseuse Sony Reader

- Ouvrez **Ready for PC** sur votre ordinateur. **Connectez votre liseuse à l'ordinateur** grâce au câble USB fourni avec la liseuse.
- L'étape suivante diffère selon le modèle de votre Sony Reader :
 - Pour la **Sony Reader PRS-T1 (modèle de 2011)** : lorsque l'écran de la liseuse vous le propose, tapez sur **Mode de transfert des données**.
 - Pour la **Sony Reader PRS-T2 (modèle de 2012)** et **PRS-T3 (modèle de 2013)** : lorsque l'écran de la liseuse vous demande si vous souhaitez vous **connecter à l'ordinateur**, tapez sur **Oui**.
- A la **première connexion** de votre liseuse, une pop-up vous propose d'activer la **synchronisation automatique**, cliquer sur **Oui**. La synchronisation - c'est-à-dire le transfert des livres ajoutés à votre bibliothèque vers votre liseuse - devrait se faire automatiquement. Si la synchronisation ne s'est pas faite automatiquement, allez sur **Reader**, cliquez sur **l'onglet Synchroniser**, puis sur le bouton **Synchroniser maintenant**.
- Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre **Sony Reader** de façon sécurisée, cliquez sur le **bouton d'éjection** dans la barre principale.

- c. Retourner un livre dans Reader for PC

Sélectionnez le livre à retourner et cliquez sur le bouton représentant une bibliothèque publique (**Retourner le livre emprunté sélectionné**), situé en bas de l'écran.

En quelques minutes, votre retour est traité et le livre disparaît de votre bibliothèque.

3. Liseuses Kindle

Malheureusement les liseuses Kindle ne peuvent pas lire les fichiers lcpl, epub ou acsm.